3) メールアドレスの設定(Thunderbird)

Thunderbirdの導入に関しましては、下記ホームページ(サポート)をご参照ください。

·		
	Thunderbird — X=JVET X =:	
	Thunderbird	D 7F#2 9#-F mozilla
	メールをもっと簡	単に。
	メッセージの高速全文検索、タブ表示、ア- で、カスタマイズ自由自在。そんなメールソ す。	ーカイブ。設定も簡単 フトが Thunderbird で
	無料ダウンロード	

Thunderbird のインストール終了後、設定を開始します。 設定を始める前にケーブルインターネット b-net<登録内容のお知らせ>をご用意ください。

(1) Thunderbird の設定

設定は Thunderbird のインストール終了画面から続けて行います。



① [今すぐ Mozilla Thunderbird を起動] にチェックが 入っていることを確認し、完了をクリックしま す。

Thunderbird を次の既定のクライアントとして	使用する:	
✓ メール		^
フィード		~
Windows Search によるメッセージの検	索を許可する(<u>S</u>)	
✓ 起動時に Thunderbird が既定のクライ	アントとして設定されてい	いるか確認する(<u>A</u>)
	既定として設定	統合をスキップ

② [システム統合] 画面が表示されたら、 既定として設定 をクリックします。

氏名またはニックネーム	検索
L べつかのブロバイダとの提携により、Thunderbird が アトレスを検索するため、ご氏名または好きな言葉を」 み)。 ☑ 😰 gandi.net	師し・メールアカウントを提供します。利用可能なメール 上のテキストボックスに入力してください(半角英数学の
検索語句は、利用可能なメールアドレスを見つける目に メールブロバイダ gandinet(<u>プライバシーボリンー</u> <u>サ</u> ー	的で Mozilla(<u>ブライバシーボリシー</u>)とサードバーティの ビス利用規約)に送信されます。

③ [Thunderbird のご利用ありがとうございます]画 面が表示されたら、メールアカウントを設定する をクリックします。



④ [メールアカウント設定]画面が表示されたら、 各項目の入力を行います。

[あなたのお名前]

ご自分の名前を入力します。ここで設定した 名前は、相手がお客様からのメールを受信し た際に送信者欄に表示されます。

[メールアドレス]

[登録内容のお知らせ]に記載されている メールアドレス欄の内容 (xxxxx@brnet.kcv.jp、 または xxxxx@m1.brnet.kcv.jp) を入力します。 尚、メールアドレスは、すべて半角文字で入 力してください。

[パスワード]

[登録内容のお知らせ]に記載されている パスワードを入力します。大文字、小文字を 間違えないように入力してください。

[パスワードを記憶する]

チェックが外れている場合は、チェックを 入れてください。

入力が終わったら、続けるをクリックします。

あなたのお名町(N):	受信者に表	示される名言	C.I.				
メールアドレス(」):	kcvtaro@m1.b-net.kcvjp						
パスワード(例):	*******						
	☑ パスワードを記憶する(M)						
Thunderbird L	あなたのアカウント設定を見つけ	Sh##ATLE	S				
Thunderbird 🛙	あなたのアカウント設定を見つけ	られませんでした	-				
Thunderbird 🛙	あなたのアカウント設定を見つけ	られませんでした	24				
Thunderbird L	あなたのアカウント設定を見つけ サーバのホストも	15n±4&76.t	 ∦-⊦≞1	SSL		原語方式	
Thunderbird は 受信サーバ: POP	あなたのアカウント設定を見つけ サーバのホスト-8 3 v pop1.b-net.kcvjp	isnætkolt	ポート曲日 110 -	SSL 接続の保護なL		認証方式 通常のパスワード誌	₩ v
Thunderbird は 受信サーバ: POP 送信サーバ: SMTI	あなたのアカウント設定を見つけ サーバの水スト-S pop1.b-net.kcvjp mail1.b-net.kcvjp	Shitkolt -	n −+ m + 110 25	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	認証方式 通常のパスワード部 認証なし	Ш ~
Thunderbird は 受信サーバ: POP 送信サーバ: SMTI ユーザ名: 天信	あなたのアカウント設定を見つけ サーバの代スト名 3 ~ pop1.b-net.kcvjp のail1.b-net.kcvjp サーバ: kcvtaro@po1.b-ne	ishitëAcut v	nt-⊢⊞1 110 25 -	SSL 接続の保護なし 接続の保護なし	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	認証方式 通常の/(37-ド語 認証なし	₩ ~ ~

⑤ 画面中央部に[Thunderbird はあなたのアカウント 設定を見つけられませんでした。]と表示されます。

また、左図青枠部分に誤った情報が自動設定されますので、[登録内容のお知らせ]を確認しながら、下図のように修正します。

修正が終わったら、詳細設定をクリックします。

xxxxx@b-net.kcv.jp を ご利用のお客様向け設定		サーバのホスト名	ポート 番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3	pop.b-net.kcv.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	mail.b-net.kcv.jp	25	接続の保護なし	認証無し
ユーザ名:	受信サーバ:	xxxxx@po.b-net.kcv.jp			

xxxxx@m1.b-net.kcv.jp を ご利用のお客様向け設定		サーバのホスト名	ポート 番号	SSL	認証方式
受信サーバ:	POP3	pop1.b-net.kcv.jp	110	接続の保護なし	通常のパスワード認証
送信サーバ:	SMTP	mail1.b-net.kcv.jp	25	接続の保護なし	認証無し
ユーザ名:	受信サーバ:	xxxxx@po1.b-net.kcv.jp			

※ ユーザー名(アカウント名)の xxxx 部分は、登録内容のお知らせをご確認ください。



注意!! 手順⑤で、**詳細設定**ではなく完了をクリックした場合、 [警告画面]が表示されます。

[接続する上での危険性を理解しました]にチェックを 入れ、完了ボタンをクリックしてください。

また、後述の「(2) Thunderbird の設定確認」を参照し、 [ダウンロード後もサーバにメッセージを残す]のチェック を外してください。



(2) Thunderbird の設定確認





- Thunderbird を起動します。
 [xxxxx@m1.b-net.kcv.jp]の上で右クリックする とメニューが表示されます。
 メニューの中から、設定を選択します。
 - ※ 画面右上にある ≡ ボタンをクリックし、 [オプション]→[アカウント設定]を選択する ことで設定画面へ移動することもできます。
- ② [アカウント設定]画面が表示されます。

[アカウント名]は設定名称のため、自動的にメー ルアドレスが表示されますが、ご自分のわかり やすい名前に変更できます。

この画面では、[名前]、[メールアドレス]に誤り が無いかを確認します。また、誤りがある場合 は修正します。

- ③ **[サーバ設定**]項目を選択します。 この画面では、赤枠の項目に誤りが無いかを確 認します。また、誤りがある場合は修正します。
 - ※ サーバの種類が[POP メールサーバ]になっていない場合は、画面左下の[アカウント 操作]より、[アカウントを削除]と[メールア カウントを追加]の操作(再設定)を行う必要があります。

設定項目	xxxxx@b-net.kcv.jp を ご利用のお客様	xxxxx@m1.b-net.kcv.jp を ご利用のお客様			
サーバ名	pop.b-net.kcv.jp	pop1.b-net.kcv.jp			
ポー ト	110	110			
ユーザ名	xxxxx@po.b-net.kcv.jp	xxxxx@po1.b-net.kcv.jp			
セキュリティ設定					
接続の保護	なし	なし			
認証方式	平文のパスワード認証	平文のパスワード認証			
サーバ設定					
[ダウンロード後もサーバにメッセージを残す]のチェックを外す					

752/9 後定 マトロング・レング・レング・レング・レング・レング・レング・レング・レング・レング・レ	×	 ④ [送信(SMTP)サーバ]項目を選択します。 [選択したサーバの詳細]の内容に誤りが無いかを確認します。 ※ 誤りがある場合は、編集をクリックし修正します。
7かつント級作(点)	現在 - CL- ターパ花 malto-stacija ボート 25 コーダ花 - CL- 脱石がた 記録にし 脱石がた 記録にし 開始の発展 CL- OK キップ店	確認や修正が終わったら、 <mark>OK</mark> をクリックしま す。

設定項目	xxxxx@b-net.kcv.jpを ご利用のお客様	xxxxx@m1.b-net.kcv.jpを ご利用のお客様
サーバ名	mail.b-net.kcv <u>.j</u> p	mail1.b-net.kcv.jp
ポート	25	25
ユーザ名	なし(空欄)	なし(空欄)
認証方式	認証なし	認証なし
接続の保護	なし	なし

以上で設定確認は終了です。

[ご注意下さい!!] お客様のメール保存領域は、初期値として 20MB のディスク容量をご用意しております。 (一度に送受信できるメール容量は 10MB 以内です) メールソフトの設定で[ダウンロード後もサーバにメッセージを残す]と設定された場合、 受信したメッセージはサーバ内に保存されますが、20MB 以上は保存できません。 保存データが 20MB に達した場合、以降は新しいメッセージを受信できなくなります。